

Fachlicher Login | AMPAREX API

Um auf die API zugreifen zu können, muss man sich zuerst authentifizieren. Ein technischer Zugang erfolgt über Zugangsdaten, die im AMPAREX eingerichtet werden. Dazu wird der technische Login immer dann benutzt, wenn technische Daten abgerufen oder gespeichert werden sollen. Typischerweise z. B. allgemeine Exporte oder Kalendersynchronisationen. Dabei ist man auf eine Filiale und einen Benutzer beschränkt.

Im Gegensatz zum technischen Login gibt es noch einen fachlichen Login. Dieser wird immer dann benötigt, wenn sich verschiedene Mitarbeiter über die API anmelden möchten. Mögliche Anwendungsfälle sind z. B. Mobile APPs mit Login von Mitarbeitern.

Fachlicher Login

Der fachliche Login sollte immer erfolgen, wenn sich mehrere Mitarbeiter in unterschiedlichen Filialen über die API anmelden möchten. Für einen fachlichen Login können die bestehenden Benutzer Logindaten in AMPAREX verwendet werden.



Achtung

Für einen fachlichen Login muss ein sicheres Passwort in AMPAREX verwendet werden (Groß-/Kleinbuchstaben mit Zahlen und Sonderzeichen). Ist das Passwort unsicher, wird der Login über die API abgelehnt. Dabei erhalten sie aus Sicherheitsgründen aber keine Hinweise in der Fehlermeldung. Die Fehlermeldung ist ein HTTP Status Code 401 (Unauthorized) ohne weiteren Hinweis.



Der Zugang zu dem online tool "Swagger" ist aus Sicherheitsgründen für Echt-Systeme deaktiviert!

Die Anleitungen und Routen zu den Endpunkten sind natürlich trotzdem gültig und können verwendet werden. Die Routen können auf unserem öffentlichen Testsystem <https://trial.amparex.net:8078/amparex/webaxapi/swagger-ui.html> ausprobiert werden.

Details

Zugang Typ:

AMPAREX Benutzer/Passwort

Benutzer:

Bestätigt

Benutzername:

Filiale:

Neues Passwort vergeben

Gültig ab:

Bis:

Service Klasse:

AMPAREX Web Applikation

Fehlversuche zurücksetzen

AMPAREX Web Applikation:

Ressource spezifische URL

Beschreibung

Um den fachlichen Login verwenden zu können, müssen ähnlich zu dem technischen Login die Servicezugangsdaten konfiguriert werden. Hierfür wird jedoch der Zugangstyp auf "AMPAREX Benutzer/Passwort" gesetzt.

Nun ist es möglich, sich über den /Login mit seinem AMPAREX-Benutzer anzumelden. Die Verwendung des "Alias" und die nachfolgende Verwendung des "Bearer-Tokens" bleiben hierbei identisch zu dem fachlichen Login.

POST

/alias/{alias}/protected/axlogin

Login with AMPAREX user, password and branchid, use alias from AMPAREX service account

Parameters

Cancel

Name	Description
j_username required string (query)	j_username administrator
j_password required string (query)	j_password sicheres_passwort
branch_id required string (query)	branch_id 015235b29a89003d2289aBCDEF364676
alias required string (path)	alias mfnigdnahS1rawqZimufflydgorippsaw6b8si-vo=

Execute

Beschreibung

Der fachliche Login erfolgt initial mit einer zuvor in AMPAREX konfigurierten Standard-Filiale für das Benutzerkonto.

Möchte man sich für eine andere Filiale anmelden, kann die Methode /axlogin verwendet werden:

- Der Aufruf ist ähnlich dem des technischen Logins, allerdings kann hier eine Zielfiliale mitgegeben werden. Dieser Aufruf kann nicht initial zum Login verwendet werden, da dieser Request bereits ein Bearer-Token voraussetzt.
- Das neu zu erhaltende Bearer-Token identifiziert jetzt jeden Aufruf mit dem Mitarbeiter und der angegebenen Filiale. Daher ist es nötig, alle weiteren Requests nun mit dem neuen Token durchzuführen.