


Noah Engine 4 - WFLYSEC0027: Invalid User | IPv6 FAQ

Problem

In Verbindung mit aktivem 'IPv6' kann es beim Start der 'Noah Engine 4' zu folgender Fehlermeldung kommen:




Lösung - Schritt 1

	Beschreibung
	01. Wechseln Sie in das Modul 'Arbeitsplatz' und dort in den Bereich 'Noah Einstellungen' 02. Lassen Sie sich über das 'Mehr-Menü' die 'Noah Log-Dateien' über den Reiter 'noah_adapter_database.log' anzeigen 03. Prüfen Sie, ob es in der LOG-Datei folgenden Eintrag gibt: <i>System.Web.Services.Protocols. SoapHeaderException: WFLYSEC0027: Invalid User</i>
 Hinweis Sollte die genannte Fehlermeldung nicht auftauchen, dann 'abbrechen' und nachfolgende Schritte nicht ausführen!	
Kommt es zur genannten Fehlermeldung 'Invalid User', kann es daran liegen, dass eine 'IPv6' Adresse beim Noah Zugriff auf den AMPAREX Server verwendet wird. Beenden Sie AMPAREX und wenden Sie in diesem Fall die nachfolgenden Schritte an.	

Lösung - Schritt 2

	Beschreibung
--	--------------

Noah Engine 4 - WFLYSEC0027: Invalid User | IPv6 FAQ




01. Suchen Sie über Windows den Eintrag 'Systemsteuerung' oder rufen Sie diese direkt auf und wechseln in das 'Netzwerk- und Freigabecenter'




Tipp

Eventuell die Anzeige auf 'Große Symbole' anpassen



02. Im nächsten Schritt sollen die Adaptereinstellungen geändert werden 'Adaptereinstellungen ändern'

03. Per rechter Maustaste wählen Sie die 'Eigenschaften' Ihrer aktiven Netzwerkkarte aus, um diese anzupassen



04. Suchen und prüfen Sie, ob der Eintrag 'Internetprotokoll, Version 6 (TCP/IPv6)' aktiv ist

05. Ist dies der Fall, dann deaktivieren Sie den Eintrag

06. Bestätigen Sie den Dialog mit **OK**

07. Schließen Sie alle Dialoge und Fenster und starten Sie Ihren Computer neu

08. Melden Sie sich in AMPAREX wieder an und testen Sie, ob sich Noah starten lässt.



Info

Startet Noah wieder erwartend nicht, liegt ein anderes Problem vor. Aktivieren Sie ggf. das 'IPv6' Protokoll wieder.