Letzte Änderung: 09.06.2023 14:45

Der LAN-Connector Windows Dienst ermöglicht es, die Funktionalität einer Hardware-TSE im lokalen Netzwerk bereitzustellen.



Der LAN-Connector muss über einen Installer auf dem Rechner installiert werden (siehe weiter unten), an dem auch die Hardware-TSE gesteckt ist. Installiert wird ein Windows Dienst, welcher im Hintergrund läuft. Über den LAN-Connector können maximal 5 Clients (4 weitere Arbeitsplätze +1 Arbeitsplatz mit der TSE-Einheit) angesprochen werden.

Für den Betrieb wird eine LAN-Connector-Lizenz (<u>https://tse.gastro-mis.de/tse/produkt/lan-tse-windows-dienst/</u>) benötigt. Diese darf an einem Standort (Filiale) betrieben werden. Pro Standort muss ein LAN-Connector und mindestens eine Hardware-TSE betrieben werden.

(i)	Info
	Der LAN-Connector kann über die nachfolgende Anleitung installiert werden (siehe unten). Hierbei gibt allerdings AMPAREX keinen Support. Wünschen Sie eine Einrichtung von AMPAREX wird diese einmalig mit 200,- EUR (Netto) in Rechnung gestellt.

## Schritt für Schritt

#### A Hinweis

Allgemeine Fragen zur technischen Sicherheitseinrichtung (im nachfolgenden TSE genannt) werden auf der FAQ-Seite beantwortet, siehe auch <u>Kassensicherungsverordnung in Deutschland (FAQ)</u>.

Beschreibung	Beschreibung	
Schritt 1 (Einrichtung bei bestehender TSE)	Wurde zuvor eine TSE-Einheit auf diesem Arbeitsplatz installiert und initialisiert, muss	
AMPAREX-01 Stutigati       Arbeitsplatz       Schnittstellen	→ → Ŷ	die Schnittstelle in AMPAREX zuvor geloscht werden.
		1.1. Starten Sie AMPAREX.
Caperevenating     Schnittsleier (1)     P Is 7     Ageventungen     KassenSicht/ Owissbit     KassenSicht/Owissbit	Neu Kopieren Löschen	1.2. Wechseln Sie in das Modul 'Arbeitsplatz' 'Schnittstellen' Reiter 'Schnittstellen'.
Reghnungswesen       Buchhaltung       Stammdaten		1.3. Markieren Sie die 'KassenSichV-Swissbit' Schnittstelle und löschen diese über die Schaltfläche LÖSChen
Noah Einstellungen     Words Einstellungen     Wordsreinstellungen     Noam Einstellungen     Name KassanGirthu/Guideschilt     Erstelli am in7.00.2020.07.27.47		1.4. Speichern Sie die Änderung und schließen Sie AMPAREX.
∑ Einstellungen             ✓ Schnittstellen             ②                  ✓ Schnittstellen             ②                  ⊘ Schnittstellen                  √ Schnittstellen                  √ Schnittstellen                  √ Schnittstellen                 √ Die TSE wurde unter dem Laufwerk T. gefunden.                 Laufwerksbuchstelburgen		1.5. Folgen Sie der Einrichtung mit 'Schritt 2 (Neueinrichtung)'.
Image: Second		Uschen Sie NICHT die Einstellungen in der AMPAREX Kasse (Administration!)



🕞 Swissbit TSE LAN Connector SW Installer (V 1.0.3) — 🗆 🗙	3.6. Der Setup-Wizard wird gestartet.
Welcome to Swissbit TSE LAN Connector SW Setup.           Setup will guide you through the installation of Swissbit TSE IN Connector SW.           It is recommended that you dose all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.           Click Next to continue.	3.7. Klicken Sie im ersten Schritt auf die Schaltfläche Next .
Next > Cancel	
Swissbit TSE LAN Connector SW Installer (V 1.0.3)       —       ×         License Agreement       Please review the license terms before installing Swissbit TSE LAN Connector SW.       Image: Connector SW.         Press Page Down to see the rest of the agreement.       ******       Commercial License Agreement of TSE LAN Connector SW (LAN-TSE) ******         Please be aware you are installing a commercial product that is not free of charge!       Please respect the license conditions that are available in folder "C: \SwissbitLAN-TSE" after installation.         LAN-TSE-License.pdf defines the Swissbit license. All open source licenses are listed in folder "opensource-licenses".       V         Swissbit AG       V         If you accept the terms of the agreement, click I Agree to continue. You must accept the agreement to install Swissbit TSE LAN Connector SW.       If you accept the terms of the License Agreement         I do not accept the terms of the License Agreement       I do not accept the terms of the License Agreement         Swissbit TSE LAN Connector Installer (V 1.0.3)        Katall         Cancel	<ul> <li>3.8. Im nächsten Schritt bestätigen Sie die 'License Agreements' per 'l accept the terms of the License Argreement'.</li> <li>3.9. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Schaltfläche Install.</li> </ul>
i Swissbit TSE LAN Connector SW Installer (V 1.0.3) − □ ×	3.10. Die Installation des 'TSE-LAN- Connectors' beginnt
Preparing Installation         Swissbit: TSE LAN Connector Installer (V 1.0.3)	3.11. Eventuell zusätzlich benötigte Datei werden ebenfalls automatisch installiert.





Schritt 6	Wechseln Sie zum nächsten Arbeitsplatz, von dem aus Sie auf die TSE-Einheit zugreifen mächten
C AMPAREX - 01 Suttigent Arbeitsplatz Schmisstehen Deersize: Schmisstehen Deersize: Schmisstehen Schmisstehen Deersize: Schmisstehen Deersize: Schmisstehen Schmisstehen Deersize: Schmisstehen Schmis	6.1. Starten Sie auf dem Arbeitsplatz
Image: Schnittshiller (1)     P B # 3       Imag	6.2. Wechseln Sie in das Modul 'Arbeitsplatz' Bereich 'Schnittstellen' Reiter 'Schnittstellen'.
	6.3. Über die Schaltfläche <b>Neu</b> öffnen Sie den Dialog, um eine neue Schnittstelle auszuwählen.
Constant and and a constant and	6.4. Geben Sie in das Suchfeld 'Swissbit- LAN' ein. Die Schnittstelle 'KassenSichV- Swissbit-LAN' wird angezeigt. Selektieren Sie diese und bestätigen Sie die Auswahl mit der Schaltfläche OK
Configuration         Konfiguration           Image: Second Sec	6.5. Geben Sie im Feld 'LAN-Connector URL' und 'API-Token' die unter 4.6. notierten Daten ein (siehe oben).
	6.6. Nach dem Speichern steht die Schaltfläche <b>Test</b> zur Verfügung, sofern der 'TSE-LAN-Connector' in Ihrem lokalen Netzwerk erreichbar ist.
	6.7. Führen Sie einen Test durch. AMPAREX meldet, dass die Einrichtung noch nicht komplett abgeschlossen ist.
	Wichtig Um die Einrichtung abzuschließen, müssen Sie jetzt AMPAREX beenden.
	6.8. Nach dem Neustart von AMPAREX kann zur Überprüfung in der Arbeitsplatzschnittstelle ein Test durchgeführt werden. Nach erfolgreichem Test können die Bartransaktionen durchgeführt werden. Die Installation des 'TSE-LAN-Connector' auf diesem Arbeitsplatz ist damit abgeschlossen.
	6.9. Sollen weitere Arbeitsplätze für den Zugriff auf die TSE-Einheit konfiguriert werden, verfahren Sie auf den anderen Arbeitsplätzen genauso wie ab 'Schritt 6.1.' beschrieben (siehe oben).

### Siehe auch ...

- KassenSichV | Schnittstellen
  TSE-Einheit wurde fehlerhaft eingerichtet (Lösung/Kasse)
  Kassensicherungsverordnung in Deutschland (FAQ)
- TSE Kassensicherungsverordnung in Deutschland | FAQ