


POSNET | Schnittstelle

Schnittstelle zur Anbindung von Fiskaldruckern über POSNET.



Schnittstellen suchen

Feld	Beschreibung
☐ Mit Arbeitsplatz-einstellungen	Zeigt nur über Arbeitsplatz-einstellungen konfigurierte Schnittstellen an (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz).

Konfiguration

Feld	Beschreibung
Filiale	Sie können über den Punkt Filiale den Service so einschränken, dass nur eine Filiale diesen Service nutzen darf - ist keine ausgewählt, darf jede Filiale den Service nutzen.
Rechner	Mit der oben genannten Option 'Mit Arbeitsplatz-einstellungen' wird der Name des Arbeitsplatzrechners angezeigt, wenn die Schnittstelle über die Arbeitsplatz-einstellungen an einem gewünschten Computer eingerichtet wurde (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz). Wird die Schnittstelle über die Filialverwaltung eingerichtet, darf jeder Computer der Filialkette die Schnittstelle nutzen.
Verwendung	☐ Clientseitig
Start	Angabe eines Startdatums, ab wann die Schnittstelle in AMPAREX automatisch freigegeben werden soll. Bleibt das Feld leer, ist die Schnittstelle sofort einsatzbereit.

Konfiguration des Fiskaldruckers

Feld	Beschreibung
Betriebsart	Ethernet (Standardauswahl) oder serieller Port
IP-Adresse	
Port Nummer	
Baudrate	
☐ Bei EC Zahlungen Kassenschublade öffnen	
Eigenschaften anzeigen	
Kopfzeile 1-6	
Einstellungen übernehmen	

Testbeleg drucken

Reihenfolge der Steuerart

Datum	Reihenfolge	Land	Anmerkung
bis 10.09.2020	A - 2300 - FULL B - 800 - REDUCED C - 000 - NONE D - 500 - LOW E - 000 - null F - 000 - null G - 000 - EXEMPT	Polen	
ab 11.09.2020	A - 2300 - FULL B - 800 - REDUCED C - 500 - LOW D - 000 - NONE E - 000 - EXEMPT F - 000 - null G - 000 - null	Polen	gesetzliche Anpassung

Siehe auch ...

- [Fiskaldrucker | Schnittstellen](#)