


Zeilenanzeige Simulator | Schnittstelle

Schnittstelle zu einem zweizeiligen Kassendisplaysimulationsfenster, das nach einem Neustart von AMPAREX angezeigt wird. Wird diese Option ausgewählt, kann eine POS (Point of Sale) Anzeige (Kundendisplays) simuliert werden. D. h. nach einem Neustart von AMPAREX steht ein Simulationsfenster zur Verfügung. Wird im Feld 'Leerlaufertext' etwas geändert, sehen Sie in diesem Fenster nach dem Speichern die Änderung.



Schnittstellen suchen

Feld	Beschreibung
<input type="checkbox"/> Mit Arbeitsplatz-einstellungen	Zeigt nur über Arbeitsplatz-einstellungen konfigurierte Schnittstellen an (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz).

Konfiguration

Feld	Beschreibung
Filiale	Sie können über den Punkt Filiale den Service so einschränken, dass nur eine Filiale diesen Service nutzen darf - ist keine ausgewählt, darf jede Filiale den Service nutzen.
Rechner	Mit der oben genannten Option 'Mit Arbeitsplatz-einstellungen' wird der Name des Arbeitsplatzrechners angezeigt, wenn die Schnittstelle über die Arbeitsplatz-einstellungen an einem gewünschten Computer eingerichtet wurde (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz). Wird die Schnittstelle über die Filialverwaltung eingerichtet, darf jeder Computer der Filialkette die Schnittstelle nutzen.
Verwendung	<input checked="" type="checkbox"/> Clientseitig
Start	Angabe eines Startdatums, ab wann die Schnittstelle in AMPAREX automatisch freigegeben werden soll. Bleibt das Feld leer, ist die Schnittstelle sofort einsatzbereit.

Details

Feld	Beschreibung
Leerlaufertext 1/2	Ein- bzw. zweizeilig. Einfacher Text, welcher im Leerlaufbetrieb im Display angezeigt werden soll. Standardvorgabe 'Herzlich willkommen'.
Positionstext 1/2	Ein- bzw. zweizeilig. Durch einen Platzhalter wird der Inhalte bestimmt. <ul style="list-style-type: none"> Standardplatzhalter für Zeile 1 <placeholder>ersterwert(text,position/text/prefix(..menge/suffix(' * '))</placeholder> Standardplatzhalter für Zeile 2 zahlbetrag/alswährung/beschriftung('Gesamt')

Zeilenanzeige Simulator | Schnittstelle

Text für Summe 1/2	Ein- bzw. zweizeilig. Durch einen Platzhalter wird der Inhalte bestimmt. <ul style="list-style-type: none">• Standardplatzhalter für Zeile 1 <placeholder>text</placeholder>• Standardplatzhalter für Zeile 2 zahlbetrag/alswährung/beschriftung('Gesamt')
Gegeben und zurück 1/2	Ein- bzw. zweizeilig. Durch einen Platzhalter wird der Inhalte bestimmt. <ul style="list-style-type: none">• Standardplatzhalter für Zeile 1 geldgegeben/alswährung/beschriftung('gegeben')• Standardplatzhalter für Zeile 2 geldzurück/alswährung/beschriftung('zurück')

Siehe auch ...

- [POS Anzeige \(Schnittstellen\)](#)