


Schnittstelle zum SMS Gateway des deutschen Anbieters SMSCreator. Durch die Angabe des Landescodes (siehe unten) ist die Schnittstelle aber für jedes Land einsetzbar.

Hinweis

Soll zusätzlich die automatische Terminerinnerung mit dieser SMS Schnittstelle zum Einsatz kommen, werden nur Termine berücksichtigt, deren Termintyp die Option 'Erlaubt für automatische Benachrichtigungen des Kunden' gesetzt haben (siehe auch [Eigenschaftsarten](#) | [Stammdaten](#)).



Schnittstellen suchen

Feld	Beschreibung
<input type="checkbox"/> Mit Arbeitsplatz Einstellungen	Zeigt nur über Arbeitsplatz Einstellungen konfigurierte Schnittstellen an (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz).

Konfiguration

Filiale	Sie können über den Punkt Filiale den Service so einschränken, dass nur eine Filiale diesen Service nutzen darf - ist keine ausgewählt, darf jede Filiale den Service nutzen.
Rechner	Mit der oben genannten Option 'Mit Arbeitsplatz Einstellungen' wird der Name des Arbeitsplatzrechners angezeigt, wenn die Schnittstelle über die Arbeitsplatz Einstellungen an einem gewünschten Computer eingerichtet wurde (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz). Wird die Schnittstelle über die Filialverwaltung eingerichtet, darf jeder Computer der Filialkette die Schnittstelle nutzen.
Verwendung	Auszuwählen ist: <input checked="" type="checkbox"/> Serverseitig <input checked="" type="checkbox"/> Clientseitig
Start	Angabe eines Startdatums, ab wann die Schnittstelle in AMPAREX automatisch freigeben werden soll. Bleibt das Feld leer, ist die Schnittstelle sofort einsatzbereit.

SMS Details

Für die Einrichtung/Anmeldung verwenden Sie bitte ausschließlich das Bestellblatt aus dem [AMPAREX Downloadbereich](#).

Feld	Beschreibung
Seriennummer	Wird Ihnen vom Betreiber mitgeteilt.

Passwort	<p>Wird Ihnen vom Betreiber mitgeteilt.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Hinweis</p> <p>Mit der Filialkettenoption 'Administratoren dürfen gesetzte Passwörter einsehen' (siehe auch Sicherheit Filialverwaltung), wird das Passwortfeld, wenn es in einer Schnittstelle vorhanden ist, um eine Funktion erweitert. D. h. wenn ein Benutzer aus der 'Administratoren-Gruppe' angemeldet ist, kann sich dieser das Passwort an einer Schnittstelle anzeigen lassen. Dazu muss der Benutzer auf das 'Auge' im Feld klicken und zur Sicherheit sein Benutzerpasswort in einem Dialog eingeben. Danach wird das Passwort an der Schnittstelle angezeigt.</p> </div>
Absender	<p>Der angezeigten Absender (kann auch eine Rufnummer sein) welcher der Empfänger der SMS sehen soll. Absender-Namen mit mehr als 11 Zeichen sind unzulässig bzw. wir nicht von einer SMS unterstützt (max. 15 Zahlen). Absender-Namen mit Umlauten oder Sonderzeichen bitte mit dem Support von smscreator abklären.</p> <p>Wird hier ein Absender eingetragen, werden Ihnen ggf. mehr Credits von Ihrem Kontingent abgezogen. Bleibt das Feld leer, wird eine generierte Nummer als Absender angezeigt.</p> <p>Über das Webportal können Sie auch einen festen Sendernamen festlegen, und einstellen, ob der Empfänger auf Nachrichten antworten kann und wie.</p>
Landescode	Für Deutschland tragen Sie hier +49 ein. Eine Liste der Ländercodes erhalten Sie hier .
Max. Zeichen	Möglichkeit, eine SMS auf eine bestimmte Anzahl von SMS Zeichen zu begrenzen. Eine SMS selber ist auf 160 Zeichen (ohne Sonderzeichen) begrenzt. Sind es mehr Zeichen, werden mehrere SMS gesendet. Die Standardvorbelegung in der Schnittstelle sind 1.000 Zeichen.
Proxy Server (default = leer)	Ein Proxy wird für den Web-Zugriff benötigt, wenn vom internen (Firmen-)Netz aus nicht auf das Internet zugegriffen werden kann. In diesem Fall werden alle Anfragen über einen speziellen Rechner (der selbst ins Internet darf) umgeleitet. Für solche Netzkonfigurationen trägt man diesen Rechner (IP) und unter Port eine Nummer ein. Diese Werte erhalten Sie von Ihrem (Netzwerk-)Administrator.
Test SMS absenden	<p>Sendet eine TEST SMS. Geben Sie zuerst einen Test-Text und im weiteren Dialog dann die Mobilfunknummer ein.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; width: 45%;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Eingeben ×</p> <p style="margin: 5px 0;"> Text</p> <p style="margin: 5px 0;"><input style="width: 90%;" type="text" value="Test"/></p> <p style="text-align: center; margin: 5px 0;"> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/> </p> </div> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; width: 45%;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Eingeben ×</p> <p style="margin: 5px 0;"> Telefonnummer</p> <p style="margin: 5px 0;"><input style="width: 90%;" type="text"/></p> <p style="text-align: center; margin: 5px 0;"> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/> </p> </div> </div>
Guthaben abfragen	<p>Frägt das derzeitige restliche Guthaben in Form der Credits ab.</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; width: fit-content;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">AMPAREX ×</p> <p style="margin: 5px 0;"> Guthaben: 426</p> <p style="text-align: center; margin: 5px 0;"><input type="button" value="OK"/></p> </div>

Möchten Sie SMS über das Webportal versenden (nicht über AMPAREX) oder weitere Optionen nutzen, können Sie ein Benutzerhandbuch bei der Firma Netxp GmbH (smscreator.de) anfordern. Weitere Informationen und Statistiken erhalten Sie direkt über das [Webportal](#). Für Einstellungen können Sie sich mit Ihren Zugangsdaten anmelden (websms.smscreator.de).

Siehe auch ...

- [SMS \(Schnittstellen\)](#)