


signotec | Schnittstelle

Schnittstelle zu den Unterschriftenpads der Firma signotec. Es muss ein passender Treiber für das jeweilige signopad installiert sein [Unterschriftenpad \(Zubehör\)](#).



Schnittstellen suchen

Feld	Beschreibung
<input type="checkbox"/> Mit Arbeitsplatz Einstellungen	Zeigt nur über Arbeitsplatz Einstellungen konfigurierte Schnittstellen an (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz).

Konfiguration

Feld	Beschreibung
Filiale	Sie können über den Punkt Filiale den Service so einschränken, dass nur eine Filiale diesen Service nutzen darf - ist keine ausgewählt, darf jede Filiale den Service nutzen.
Rechner	Mit der oben genannten Option 'Mit Arbeitsplatz Einstellungen' wird der Name des Arbeitsplatzrechners angezeigt, wenn die Schnittstelle über die Arbeitsplatz Einstellungen an einem gewünschten Computer eingerichtet wurde (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz). Wird die Schnittstelle über die Filialverwaltung eingerichtet, darf jeder Computer der Filialkette die Schnittstelle nutzen.
Verwendung	<input type="checkbox"/> Clientseitig
Start	Angabe eines Startdatums, ab wann die Schnittstelle in AMPAREX automatisch freigegeben werden soll. Bleibt das Feld leer, ist die Schnittstelle sofort einsatzbereit.

Konfiguration des Unterschriftenpads

Feld	Beschreibung
Farbe der Signatur	Standard: blau (Dokumentenunterschriftenfarbe) - zur Ausgabe auf dem Unterschriftenpad bzw. der PDF-Datei sind andere Farben möglich (schwarz, blau, rot, grün, dunkelgrau).
Strichstärke der Signatur	Sollte auf dem Unterschriftenpad die Unterschrift zu stark oder fast nicht sichtbar sein, kann die Grundeinstellung angepasst werden (sehr dünn, dünn, Standard: normal, dick, sehr dick).
<input type="checkbox"/> Externe Konfiguration verwenden	<div style="border: 1px solid red; padding: 10px;"> <p>⚠ Eigene Konfiguration verwenden</p> <p>Hierüber kann eine eigene Konfiguration der signotec Software-Einstellungen verwendet werden - i. d. R. reicht die ausgelieferte AMPAREX Konfiguration allerdings aus. Zur Einrichtung sind weitreichende Administrationskenntnisse erforderlich. Sollten Sie in Ihrem Unternehmen daran interessiert sein, wenden Sie sich bitte an den AMPAREX Support.</p> </div>

Siehe auch ...

- [Unterschriftenpad | Schnittstellen](#)