


Benutzerkonto | Filialverwaltung

Damit ein Mitarbeiter Ihres Unternehmens in AMPAREX arbeiten kann, muss dieser als Benutzer angelegt und einer Benutzergruppe zugeordnet werden.



Arbeitsabläufe

- [Mitarbeiterkarte bestellen | Arbeitsablauf](#)

Lösungen

- [Passwort vergessen \(Problemlösung\)](#)

Funktionsleiste



Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Speichern	Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert.
	Anlegen	Legt ein neues Benutzerkonto an (alle Eingabefelder sind leer).
	Auswahl	Öffnet den Auswahldialog zum Suchen und Öffnen eines Benutzerkontos mit verschiedenen Suchparametern.
	Voriges	Wurden mehrere Benutzerkonten über den Suchdialog gefiltert und eines davon geöffnet, kann hiermit zum vorherigen Benutzerkonto gewechselt werden.
	Nächstes	Wurden mehrere Benutzerkonten über den Suchdialog gefiltert und eines davon geöffnet, kann hiermit zum nächsten Benutzerkonto gewechselt werden.
	Kopieren	Kopiert das gerade geöffnete Benutzerkonto. Zur Sicherheit, dass das Benutzerkonto nicht mit dem gleichen Namen gespeichert wird, bekommt das kopierte Benutzerkonto vor dem Namen den Zusatz 'Kopie von'.
	Löschen	Löscht das gerade gewählte Benutzerkonto mit Rückfrage aus der Datenbank. Das Benutzerkonto kann danach nicht wieder hergestellt werden.
	Neuladen	Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.

Benutzerkonto | Filialverwaltung

	Mehr	Über das Mehr-Menü stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung:	
		Befehl	Beschreibung
		Letzte Anmeldung	 Tipp Über das Mehr-Menü 'Letzte Anmeldung' ist es möglich, die Anmeldedaten des Benutzers abzurufen. Hierbei wird die letzte Anmeldung, Filiale, IP-, externe IP- und MAC-Adresse, Art des Logins sowie der Lizenzigentümer angezeigt.
	Änderungsprotokoll	Hierüber werden alle Änderungen des gewählten Datensatzes protokolliert und angezeigt.	

Maskenbeschreibung

Benutzerkonto ändern

Feld	Beschreibung
Benutzer	Name, der beim Einloggen von AMPAREX im Anmeldedialog erscheint. Der hinterlegte Name oder auch Kürzel erscheint im Anmeldedialog beim Start.  Hinweis Erlaubte Sonderzeichen sind @ # . , _ () [] - alle anderen Sonderzeichen sind nicht erlaubt!
Mitarbeiter	Auswahl und Verknüpfung des Mitarbeiters mit dem Anmeldebenutzerkonto. Der Mitarbeiter muss hierbei zuvor angelegt worden sein.
Berechtigungsggruppe	Ordnen Sie den ausgewählten Mitarbeiter einer Benutzergruppe zu. Die Berechtigungen müssen zuvor angelegt worden sein.
Anwendungstyp	Auswahl der Anwendung, wenn mehr als eine zur Verfügung steht. So kann dem Mitarbeiter z. B. für unterschiedliche Anwendungen unterschiedlich Rechte zugewiesen werden.

Benutzerkonto | Filialverwaltung

Neues
Passw
ort
verge
ben



Hinweis

Wenn Sie Ihre Benutzer und Passwörter per LDAP verwalten, treffen nachfolgende Anpassungen nicht auf sie zu!

Wird ein neuer Benutzer angelegt, muss ein Passwort vergeben werden. Zusätzlich kann die Option 'Vorläufiges Passwort' vergeben werden. Dies hat die Auswirkung, dass wenn sich dann der neue Benutzer an AMPAREX anmeldet, dass dieser aufgefordert wird das vorläufige Passwort zu ändern.

Das Passwort muss zur Sicherheit zweimal eingegeben werden. Das gesetzte Passwort, kann durch den jeweiligen Mitarbeiter (über Mein AMPAREX Administration [Persönliche Daten](#) | [Mein AMPAREX](#)) jederzeit geändert werden - vorausgesetzt, er hat das vorhergehende Passwort richtig eingegeben.

Ab dem 10.01.2022 wird der Benutzer aufgefordert, sein Passwort zu ändern, wenn dieses nicht den neuen Passwortrichtlinien entspricht. Wird das Passwort nicht geändert, erscheint die Meldung bis zum 01.07.2022. Ab diesem Stichtag ist ein Aufschieben der Änderung nicht mehr möglich. D. h. der Benutzer wird abgemeldet und aufgefordert, das Passwort zu ändern. Ein Weiterarbeiten ist dann ohne Passwortänderung nicht mehr möglich.

Daher muss bis spätestens zum **01.07.2022** das Anmeldepasswort für einen AMPAREX Benutzer folgenden Kriterien entsprechen:


- mindestens ein Kleinbuchstabe
- mindestens ein Großbuchstabe
- mindestens eine Zahl oder ein Sonderzeichen
- mindestens 8 Zeichen

Bei der Vergabe eines neuen Passworts, wird während der Eingabe geprüft, ob jede Anforderungen erfüllt ist und per grünem Haken in der Anforderungsliste markiert.

Benutzerkonto | Filialverwaltung

☐ Technischer Benutzer	Für Benutzerkonten, die z. B. ausschließlich für einen API-Zugang verwendet/benötigt werden. Ist diese Option gesetzt, kann man sich mit diesem nicht in AMPAREX einloggen. Der Benutzer wird im Login-Dialog nicht angezeigt und ein Einloggen per manuelle Benutzereingabe ist ebenfalls nicht möglich.
---	---


Mitarbeiterkarte

Schaltfläche	Beschreibung
Karte erstellen	Mitarbeiterkarten sind zum leichteren An- bzw. Ummelden in AMPAREX gedacht. Es erscheint ein Dialog zum Beschreiben der Karte.  Schieben Sie jetzt die Mitarbeiterkarte in das Chipkartenlesegerät. Bei berührungslosen Karten bzw. NFC Tags halten Sie die Karte/das Tag vor das Lesegerät und klicken auf 'Karte beschreiben'. Die Mitarbeiterkarte wird nun beschrieben und ist einsatzbereit.  Hinweis AMPAREX unterstützt Mitarbeiterkarten mit Chip sowie berührungslose Karten (NFC Tags). Lassen Sie sich von unserem Support beraten. Sie können die Karten in einem Standard-Layout bestellen oder das Design selbst vorgeben, auch mit einem Foto des Mitarbeiters.
Karte löschen	Löscht eine dem Benutzer zuvor zugeordnete Karte. Das heißt, die Karte wird ungültig.

Berechtigungen

Feld	Beschreibung
------	--------------

Benutzerkonto | Filialverwaltung

 	
 	Ist die Anzeige der Berechtigungen (Baum) geschlossen, werden alle Berechtigungen angezeigt (aufgeklappt).  <pre>graph TD B[Berechtigungen] --> F1[Für alle zugelassenen Filialen] B --> I[INVENTUR] B --> Z[Zugelassene Filialen] I --> O1[01 Stuttgart] I --> O2[02 Wuppertal] I --> O3[03 Lager/Werkstatt] O1 --> A1[Artikelpflege] O1 --> F1_1[Filialleiter] O2 --> A2[Artikelpflege] O3 --> M[Minimal]</pre>
 	Ist die Anzeige der Berechtigungen (Baum) geöffnet (aufgeklappt), werden alle Berechtigungen geschlossen ('zusammengeklappt').  <pre>graph TD B[Berechtigungen] --> F1[Für alle zugelassenen Filialen] B --> Z[Zugelassene Filialen]</pre>
Doppelklick	Entfernt die im 'Baum' markierte Filiale, eine Berechtigung oder alle Berechtigungen.

Benutzerkonto | Filialverwaltung

	Fügt eine Filiale oder eine Berechtigungsgruppe einer Filiale in die Übersicht (Baumstruktur) hinzu (alternativ auch per Doppelklick) in welcher sich der Mitarbeiter mit einer bestimmten Berechtigung anmelden darf (Zugelassene Filialen). <table border="1" data-bbox="386 205 1469 1793"> <thead> <tr> <th data-bbox="386 205 492 258"></th><th data-bbox="492 205 1469 258">Beschreibung</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="386 258 492 646">Filialen</td><td data-bbox="492 258 1469 646"> Um eine Filiale zu den Berechtigungsgruppen hinzuzufügen, muss in der Baumstruktur 'Zugelassene Filialen' selektiert sein. </td></tr> <tr> <td data-bbox="386 646 492 1245">Zugelassene Filialen mit Login-Grund</td><td data-bbox="492 646 1469 1245"> Wenn eine Filiale in diese Gruppe verschoben wird, muss der Benutzer bei der Anmeldung an dieser Filiale einen zusätzlichen Anmeldegrund angeben. Im Anmeldefenster werden die Mitarbeiter nach "zuständiger Filiale" und in "zuständigen Filialen mit Login Grund" sortiert, dadurch werden die Festangestellten in den jeweiligen Filialen im Sortierfall als Erstes angezeigt. Info Diese Funktion steht nur mit aktiver Filialkettenoption "Login mit 'Grund der Anmeldung' erlauben" zur Verfügung (siehe auch Sicherheit Filialverwaltung). </td></tr> <tr> <td data-bbox="386 1245 492 1793">Berechtigungsgruppen</td><td data-bbox="492 1245 1469 1793"> Um eine Berechtigungsgruppe zu den Berechtigungen hinzuzufügen, muss in der Baumstruktur 'Für alle zugelassene Filialen' oder eine Filiale selektiert sein. Ist nur eine Filiale selektiert, wird die Berechtigung nur dieser Filiale zugeteilt. Ist 'Für alle zugelassene Filialen' selektiert, gilt die Berechtigung für alle Filialen. Info Die Berechtigungsgruppe 'administrator' kann nur von einem Administrator zugewiesen werden! </td></tr> </tbody> </table>		Beschreibung	Filialen	Um eine Filiale zu den Berechtigungsgruppen hinzuzufügen, muss in der Baumstruktur 'Zugelassene Filialen' selektiert sein.	Zugelassene Filialen mit Login-Grund	Wenn eine Filiale in diese Gruppe verschoben wird, muss der Benutzer bei der Anmeldung an dieser Filiale einen zusätzlichen Anmeldegrund angeben. Im Anmeldefenster werden die Mitarbeiter nach "zuständiger Filiale" und in "zuständigen Filialen mit Login Grund" sortiert, dadurch werden die Festangestellten in den jeweiligen Filialen im Sortierfall als Erstes angezeigt. Info Diese Funktion steht nur mit aktiver Filialkettenoption "Login mit 'Grund der Anmeldung' erlauben" zur Verfügung (siehe auch Sicherheit Filialverwaltung).	Berechtigungsgruppen	Um eine Berechtigungsgruppe zu den Berechtigungen hinzuzufügen, muss in der Baumstruktur 'Für alle zugelassene Filialen' oder eine Filiale selektiert sein. Ist nur eine Filiale selektiert, wird die Berechtigung nur dieser Filiale zugeteilt. Ist 'Für alle zugelassene Filialen' selektiert, gilt die Berechtigung für alle Filialen. Info Die Berechtigungsgruppe 'administrator' kann nur von einem Administrator zugewiesen werden!
	Beschreibung								
Filialen	Um eine Filiale zu den Berechtigungsgruppen hinzuzufügen, muss in der Baumstruktur 'Zugelassene Filialen' selektiert sein.								
Zugelassene Filialen mit Login-Grund	Wenn eine Filiale in diese Gruppe verschoben wird, muss der Benutzer bei der Anmeldung an dieser Filiale einen zusätzlichen Anmeldegrund angeben. Im Anmeldefenster werden die Mitarbeiter nach "zuständiger Filiale" und in "zuständigen Filialen mit Login Grund" sortiert, dadurch werden die Festangestellten in den jeweiligen Filialen im Sortierfall als Erstes angezeigt. Info Diese Funktion steht nur mit aktiver Filialkettenoption "Login mit 'Grund der Anmeldung' erlauben" zur Verfügung (siehe auch Sicherheit Filialverwaltung).								
Berechtigungsgruppen	Um eine Berechtigungsgruppe zu den Berechtigungen hinzuzufügen, muss in der Baumstruktur 'Für alle zugelassene Filialen' oder eine Filiale selektiert sein. Ist nur eine Filiale selektiert, wird die Berechtigung nur dieser Filiale zugeteilt. Ist 'Für alle zugelassene Filialen' selektiert, gilt die Berechtigung für alle Filialen. Info Die Berechtigungsgruppe 'administrator' kann nur von einem Administrator zugewiesen werden!								
	Entfernt eine Filiale oder eine Berechtigungsgruppe aus der Übersicht der Baumstruktur (alternativ auch per Doppelklick).								
Standard-Filiale	Wählen Sie die Filiale aus, in der sich der gewählte Benutzer 'üblicherweise' an AMPAREX anmeldet.								