


OptikIT Horizon | SMS Schnittstelle

Schnittstelle zum SMS Gateway für OptikIT.

Hinweis

Soll zusätzlich die automatische Terminerinnerung mit dieser SMS Schnittstelle zum Einsatz kommen, werden nur Termine berücksichtigt, deren Termintyp die Option 'Erlaubt für automatische Benachrichtigungen des Kunden' gesetzt haben [Eigenschaftsarten](#) | [Stammdaten](#).



Schnittstellen suchen

| Feld | Beschreibung |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Mit Arbeitsplatz-Einstellungen | Zeigt nur über Arbeitsplatz-Einstellungen konfigurierte Schnittstellen an (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz). |


Konfiguration

| | |
|------------|--|
| Filiale | Sie können über den Punkt Filiale den Service so einschränken, dass nur eine Filiale diesen Service nutzen darf - ist keine ausgewählt, darf jede Filiale den Service nutzen. |
| Rechner | Mit der oben genannten Option 'Mit Arbeitsplatz-Einstellungen' wird der Name des Arbeitsplatzrechners angezeigt, wenn die Schnittstelle über die Arbeitsplatz-Einstellungen an einem gewünschten Computer eingerichtet wurde (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz). Wird die Schnittstelle über die Filialverwaltung eingerichtet, darf jeder Computer der Filialkette die Schnittstelle nutzen. |
| Verwendung | Auszuwählen ist: <input checked="" type="checkbox"/> Serverseitig <input checked="" type="checkbox"/> Clientseitig |
| Start | Angabe eines Startdatums, ab wann die Schnittstelle in AMPAREX automatisch freigegeben werden soll. Bleibt das Feld leer, ist die Schnittstelle sofort einsatzbereit. |

SMS Details

| Feld | Beschreibung |
|----------------|--|
| Geschäfts EAN | Wird von OptikIT vergeben und mitgeteilt. |
| Schlüsseltoken | Wird von OptikIT vergeben und mitgeteilt. |
| Landescode | Für Dänemark tragen Sie hier 'DK' ein (lt. ISO-3166-1 alpha-2). Hierbei wird an der Mobilfunknummer nur die eigentliche Nummer benötigt. |

OptikIT Horizon | SMS Schnittstelle

| | |
|-------------------|--|
| Max. Zeichen | Möglichkeit, eine SMS auf eine bestimmte Anzahl von SMS Zeichen zu begrenzen. Eine SMS selber ist auf 160 Zeichen (ohne Sonderzeichen) begrenzt. Sind es mehr Zeichen, werden mehrere SMS gesendet. Die Standardvorbelegung in der Schnittstelle sind 1.000 Zeichen. |
| Test SMS absenden | <p>Sendet eine TEST SMS. Geben Sie zuerst einen Test-Text und im weiteren Dialog dann die Mobilfunknummer ein.</p>  |

Siehe auch ...

- [SMS | Schnittstellen](#)