


OmegaDirect | Optik Schnittstelle

Glasbestellschnittstelle zu OmegaDirect.



Schnittstellen suchen

Feld	Beschreibung
<input type="checkbox"/> Mit Arbeitsplatzeinstellungen	Zeigt nur über Arbeitsplatzeinstellungen konfigurierte Schnittstellen an (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz).

Konfiguration

Feld	Beschreibung
Angezeigter Name	Schnittstellen können in bestimmten Konfigurationen nur ein mal pro Arbeitsplatz, pro Filiale bzw. pro Filialkette konfiguriert werden. Eine Mehrfachanlage wird mit einer Hinweismeldung verhindert. Der Name bzw. der Anzeigename eines Dienstes ist ebenfalls ein Kriterium für die Eindeutigkeit. Dadurch können Schnittstellen mehr als ein mal konfiguriert werden. Dies ist von der jeweiligen Schnittstelle abhängig.
Filiale	Sie können über den Punkt Filiale den Service so einschränken, dass nur eine Filiale diesen Service nutzen darf - ist keine ausgewählt, darf jede Filiale den Service nutzen.
Rechner	Mit der oben genannten Option 'Mit Arbeitsplatzeinstellungen' wird der Name des Arbeitsplatzrechners angezeigt, wenn die Schnittstelle über die Arbeitsplatzeinstellungen an einem gewünschten Computer eingerichtet wurde (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz). Wird die Schnittstelle über die Filialverwaltung eingerichtet, darf jeder Computer der Filialkette die Schnittstelle nutzen.
Verwendung	<input checked="" type="checkbox"/> Clientseitig
Start	Angabe eines Startdatums, ab wann die Schnittstelle in AMPAREX automatisch freigegeben werden soll. Bleibt das Feld leer, ist die Schnittstelle sofort einsatzbereit.

Details

Feld	Beschreibung
Firma	
Anmeldung	

OmegaDirect | Optik Schnittstelle

Passwortort	<p><i>Ist zwingend notwendig und wird Ihnen von OmegaDirect mitgeteilt.</i></p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px;"><p> Hinweis</p><p>Mit der Filialkettenoption 'Administratoren dürfen gesetzte Passwörter einsehen' (siehe auch Sicherheit Filialverwaltung), wird das Passwortfeld, wenn es in einer Schnittstelle vorhanden ist, um eine Funktion erweitert. D. h. wenn ein Benutzer aus der 'Administratoren-Gruppe' angemeldet ist, kann sich dieser das Passwort an einer Schnittstelle anzeigen lassen. Dazu muss der Benutzer auf das 'Auge' im Feld klicken und zur Sicherheit sein Benutzerpasswort in einem Dialog eingeben. Danach wird das Passwort an der Schnittstelle angezeigt.</p></div>
Kommissionsnummer	<p>Auswahlmöglichkeit</p> <ul style="list-style-type: none">• Bestellnummer, Kunden-Code, Kundename, Vorgangsnummer
Kommissionstext	<p>Auswahlmöglichkeit</p> <ul style="list-style-type: none">• Bestellnummer, Kunden-Code, Kundename, Vorgangsnummer
<input type="checkbox"/> Kundendaten übertragen	<p><input type="checkbox"/> Gibt es Kundendaten (Kundename) wird dieser an das Bestellsystem mit übertragen, wenn als Kommissionstext 'Kundename' ausgewählt wurde</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Mit dieser Option werden keine Kundendaten an das Bestellsystem übergeben. Wurde als Kommissionstext 'Kundename' zuvor eingetragen, wird die Auswahl auf 'Kunden-Code' automatisch geändert</p>

Siehe auch ...

- [Glasbestellung | Optik Schnittstellen](#)