

AMiRO Service | Schnittstellen

Für die Übertragung der in AMiRO-App abgeschlossenen Glasberatungen nach AMPAREX ist die Einrichtung einer Schnittstelle in AMPAREX erforderlich. Mit dieser Schnittstelle können Daten im Glasauswahldialog des Kunden aus einer gespeicherten Glasberatung aus der AMiRO-App übernommen werden.

AMPAREX - 01 Stuttgart

Filialverwaltung

Schnittstellen

Buchhaltung

Stammdaten

Arbeitsplatz

Filialverwaltung

Filialkette

Filialorganisationen

Filialen

Master Einstellungen

Schnittstellen

Zeiterfassung

Berechtigungsgruppen

Mitarbeiter

Benutzerkonten

Servicezugangsdaten

Wartung

Extras

Erweiterer

Schnittstellen suchen

Name: Schnellsuche

☐ Mit Arbeitsplatzeinstellungen

Gruppe	Name	Filiale	Serverseitig	Clientseitig	Start	Verwend.
Gatenernahme AMIRO	AMIRO Service			✓		alle Arbeitsp.

Konfiguration

Name: AMIRO Service

Filiale: Alle Filialen

Rechner:

Verwendung: ☐ Serverseitig ☒ Clientseitig

Start:

Erstellt am:

Neu

Kopieren

Löschen

AMPAREX

Gläser auswählen

Stellen Sie sich die Gläser wie gewünscht zusammen

Gläser suchen

Seite: ☒ Beidseitig ☐ Rechts ☐ Links

Glaserberatung: Autofahrer Plus 06.06.23 08:48:08 Komfort

Preisliste: 1. Standard

Kategorie: Silber

Lieferant:

Glasart: Einstärken

Material: Kunststoff

Brechzahl: ☐ Alle ☐ ≤1.5 ☒ 1.6 ☐ ≥1.67

Tönung: ☒ Keine ☐ Einfarbig ☐ Farbverlauf

☐ Selbsttönend

Extras: ☐ Sportglas ☒ Verspiegelt ☒ Super ET ☐ Polarisierend ☒ Super Hart ☒ Blaufilter ☐ Super Clean ☐ UV-Filter ☐ Dickenoptimiert ☐ Femrandung ☐ Glazing

Bestellwerte

Sph

Zyl

Add

Prisma

Rechts: +1.00

Links: +1.00

☒ Lieferbereich prüfen

Gläser auswählen

Grundglas

Beschichtung

Tönung

Optionen

Ø Rechts

Ø Links

Schnellsuche

HST-Code

CZ - ES Sph 1.6

CZ - ES Sph 1.6 Pol Br

CZ - ES Sph 1.6 Pol Gr

CZ - ES Sph 1.6 Pol Pio

ES Sph 1.6 Silber: 400,00

Noch kein Glas gewählt

Noch kein Glas gewählt

Noch kein Glas gewählt

Vergleichen

OK

Abbrechen

Schnittstellen suchen

Feld	Beschreibung
<input type="checkbox"/> Mit Arbeitsplatzeinstellungen	Zeigt nur über Arbeitsplatzeinstellungen konfigurierte Schnittstellen an (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz).

Konfiguration

Feld	Beschreibung
Anzeigter Name	Schnittstellen können in bestimmten Konfigurationen nur ein mal pro Arbeitsplatz, pro Filiale bzw. pro Filialkette konfiguriert werden. Eine Mehrfachanlage wird mit einer Hinweismeldung verhindert. Der Name bzw. der Anzeigename eines Dienstes ist ebenfalls ein Kriterium für die Eindeutigkeit. Dadurch können Schnittstellen mehr als ein mal konfiguriert werden. Dies ist von der jeweiligen Schnittstelle abhängig.
Filiale	Sie können über den Punkt Filiale den Service so einschränken, dass nur eine Filiale diesen Service nutzen darf - ist keine ausgewählt, darf jede Filiale den Service nutzen.
Rechner	Mit der oben genannten Option 'Mit Arbeitsplatzeinstellungen' wird der Name des Arbeitsplatzrechners angezeigt, wenn die Schnittstelle über die Arbeitsplatzeinstellungen an einem gewünschten Computer eingerichtet wurde (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz). Wird die Schnittstelle über die Filialverwaltung eingerichtet, darf jeder Computer der Filialkette die Schnittstelle nutzen.

© 2020 AMPAREX GmbH

1 / 2

AMiRO Service | Schnittstellen

Verwendung	<input checked="" type="checkbox"/> Clientseitig
Start	Angabe eines Startdatums, ab wann die Schnittstelle in AMPAREX automatisch freigegeben werden soll. Bleibt das Feld leer, ist die Schnittstelle sofort einsatzbereit.
Erstellt am	Festes Datum, an dem die Schnittstelle in AMPAREX angelegt worden ist.

Siehe auch ...

- [Gläser auswählen](#) | [Kunde, OPTIK](#)