

Quriiri | SMS Schnittstelle

Schnittstelle zum SMS Gateway zum finnischen Anbieter 'Quriiri'.



Hinweis

Soll zusätzlich die automatische Terminerinnerung mit dieser SMS Schnittstelle zum Einsatz kommen, werden nur Termine berücksichtigt, deren Termintyp die Option 'Erlaubt für automatische Benachrichtigungen des Kunden' gesetzt haben [Eigenschaftsarten](#) | [Stammdaten](#).

The screenshot shows the 'Schnittstellen' configuration page in the AMPAREX - 01 Stuttgart application. The left sidebar contains various menu items like 'Buchhaltung', 'Stammdaten', 'Arbeitsplatz', 'Filialverwaltung', etc. The main area is titled 'Schnittstellen' and contains a search bar, a table of interfaces, and configuration fields for a selected interface named 'sms-quriiri.fi'.

Gruppe	Name	Filiale	Serverseitig	Clientseitig	Start	Vl
Mobilefunk Textnachrichten (SMS)	sms-quriiri.fi		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Configuration fields for 'sms-quriiri.fi':

- Name: sms-quriiri.fi
- Filiale: Alle Filialen
- Rechner: [empty]
- Verwendung: ☒ Serverseitig, ☒ Clientseitig
- Start: [empty]
- Erstellt am: 30.05.2023 11:06
- SMS Details: Schlüsseltoken: [empty], Landescode: +49, Proxy Server: [empty]
- Absender: AMPAREX, Max. Zeichen: [empty], Proxy Port: [empty]

Schnittstellen suchen

Feld	Beschreibung
<input type="checkbox"/> Mit Arbeitsplatzeinstellungen	Zeigt nur über Arbeitsplatzeinstellungen konfigurierte Schnittstellen an (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz).

Konfiguration

Filiale	Über den Punkt Filiale können Sie den Service so einschränken, dass nur eine Filiale den Service nutzen darf - ist keine ausgewählt, kann jede Filiale den Service nutzen.
Rechner	Mit der oben genannten Option 'Mit Arbeitsplatzeinstellungen' wird der Name des Arbeitsplatzrechners angezeigt, wenn die Schnittstelle über die Arbeitsplatzeinstellungen an einem gewünschten Computer eingerichtet wurde (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz). Wird die Schnittstelle über die Filialverwaltung eingerichtet, darf jeder Computer der Filialkette die Schnittstelle nutzen.
Verwendung	Auszuwählen ist: <input checked="" type="checkbox"/> Serverseitig <input checked="" type="checkbox"/> Clientseitig
Start	Angabe eines Startdatums, ab dem die Schnittstelle in AMPAREX automatisch freigegeben werden soll. Wird das Feld leer gelassen, ist die Schnittstelle sofort einsatzbereit.

SMS Details

Feld	Beschreibung
Benutzername	Als Benutzername geben Sie die E-Mail-Adresse ein, mit der Sie sich bei 'Quriiri' registriert haben.
Passwort	Als Passwort wird das bei der Registrierung vergebene Passwort verwendet.
Schlüsseltoken	Der API Schlüsseltoken wird im Bereich 'Message Router Routings' erstellt. Kopieren Sie diesen und tragen Sie den Token hier ein.
Landescode	Für Finnland tragen Sie hier in der Regel '+358' ein.

Quriiri | SMS Schnittstelle

Max. Zeichen	Es besteht die Möglichkeit, eine SMS auf eine bestimmte Anzahl von SMS-Zeichen zu beschränken. Die SMS selbst ist auf eine Länge von 160 Zeichen (ohne Sonderzeichen) begrenzt. Ist die Anzahl der Zeichen größer, werden mehrere SMS-Nachrichten gesendet.
Test SMS absenden	Sendet eine TEST SMS. Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobiltelefons und einen beliebigen Text ein.
Guthabe n abfragen	Fragt das Guthaben bei dem von Ihnen gewählten Anbieter ab.

Siehe auch ...

- [SMS | Schnittstellen](#)