

Zeilenanzeige Custom | Schnittstelle

Schnittstelle zur Anbindung eines zweizeiligen digitalen Kassendisplays des Herstellers Custom, das per Ethernet oder am seriellen Port angeschlossen ist. Haben Sie ein digitales Kassendisplay angeschlossen, dann muss dieses als Dienst eingerichtet werden.

Schnittstellen suchen

Feld	Beschreibung
☐ Mit Arbeitsplatz-einstellungen	Zeigt nur über Arbeitsplatz-einstellungen konfigurierte Schnittstellen an (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz).

Konfiguration

Feld	Beschreibung
Filiale	Sie können über den Punkt Filiale den Service so einschränken, dass nur eine Filiale diesen Service nutzen darf - ist keine ausgewählt, darf jede Filiale den Service nutzen.
Rechner	Mit der oben genannten Option 'Mit Arbeitsplatz-einstellungen' wird der Name des Arbeitsplatzrechners angezeigt, wenn die Schnittstelle über die Arbeitsplatz-einstellungen an einem gewünschten Computer eingerichtet wurde (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz). Wird die Schnittstelle über die Filialverwaltung eingerichtet, darf jeder Computer der Filialkette die Schnittstelle nutzen.
Verwendung	☒ Clientseitig
Start	Angabe eines Startdatums, ab wann die Schnittstelle in AMPAREX automatisch freigegeben werden soll. Bleibt das Feld leer, ist die Schnittstelle sofort einsatzbereit.

Konfiguration

Feld	Bemerkung
Betriebsart	Auswahlmöglichkeit: Ethernet oder serieller Port
IP-Adresse	
Port Nummer	
Baudrate	
Leerlaufzeit 1/2	Ein- bzw. zweizeilig. Einfacher Text, welcher im Leerlaufbetrieb im Display angezeigt werden soll. Standardvorgabe 'Herzlich willkommen'.

Zeilenanzeige Custom | Schnittstelle

Positionstext 1/2	Ein- bzw. zweizeilig. Durch einen Platzhalter wird der Inhalte bestimmt. • Standardplatzhalter für Zeile 1 <placeholder>ersterwert(text,position/text/prefix(..menge/suffix(' * '))</placeholder> • Standardplatzhalter für Zeile 2 zahlbetrag/alswährung/beschriftung('Gesamt')
Text für Summe 1/2	Ein- bzw. zweizeilig. Durch einen Platzhalter wird der Inhalte bestimmt. • Standardplatzhalter für Zeile 1 <placeholder>text</placeholder> • Standardplatzhalter für Zeile 2 zahlbetrag/alswährung/beschriftung('Gesamt')
Gegeben und zurück 1/2	Ein- bzw. zweizeilig. Durch einen Platzhalter wird der Inhalte bestimmt. • Standardplatzhalter für Zeile 1 geldgegeben/alswährung/beschriftung('gegeben') • Standardplatzhalter für Zeile 2 geldzurück/alswährung/beschriftung('zurück')

Siehe auch ...

- [POS Anzeige \(Schnittstellen\)](#)