


# Kassenschublade öffnet Schublade mit Kontrollzeichen | Schnittstelle

Schnittstelle zu einer Kassenschublade, die am Drucker angeschlossen ist, aber nur über spezielle im Dokument enthaltenen Kontrollzeichen (Escape Sequenz) geöffnet werden kann bzw. soll.

Benutzen sie diese Schnittstelle, wenn die Kassenschublade an Ihrem Drucker zwar angeschlossen ist, aber nur über spezielle im Dokument enthaltenen Kontrollzeichen (Escape Sequenz) geöffnet werden kann bzw. geöffnet werden soll (z. B. Citizen Drucker CT-S310)




## Schnittstellen suchen

Feld	Beschreibung
<input type="checkbox"/> Mit Arbeitsplatzeinstellungen	Zeigt nur über Arbeitsplatzeinstellungen konfigurierte Schnittstellen an (siehe auch <a href="#">Schnittstellen   Arbeitsplatz</a> ).

## Konfiguration

Feld	Beschreibung
Filiale	Sie können über den Punkt Filiale den Service so einschränken, dass nur eine Filiale diesen Service nutzen darf - ist keine ausgewählt, darf jede Filiale den Service nutzen.
Rechner	Mit der oben genannten Option 'Mit Arbeitsplatzeinstellungen' wird der Name des Arbeitsplatzrechners angezeigt, wenn die Schnittstelle über die Arbeitsplatzeinstellungen an einem gewünschten Computer eingerichtet wurde (siehe auch <a href="#">Schnittstellen   Arbeitsplatz</a> ). Wird die Schnittstelle über die Filialverwaltung eingerichtet, darf jeder Computer der Filialkette die Schnittstelle nutzen.
Verwendung	<input checked="" type="checkbox"/> Clientseitig
Start	Angabe eines Startdatums, ab wann die Schnittstelle in AMPAREX automatisch freigegeben werden soll. Bleibt das Feld leer, ist die Schnittstelle sofort einsatzbereit.

## Kassenschublade

Feld	Beschreibung
Drucker	Öffnet den Dialog zur Auswahl eines zuvor installierten Druckers. 

# Kassenschublade öffnet Schublade mit Kontrollzeichen | Schnittstelle

Daten	Eingabe der Sequenz zum Öffnen der Kassenschublade z. B. für den Citizen Drucker CT-S310II lautet die Sequenz: <b>AMPAREX-Escaped</b> <b>^[p0</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Bei EC Zahlungen Kassenschublade öffnen	

## Siehe auch ...

---

- [Per USB/COM Port \(Kassenschublade\)](#)
- [Kassenschublade \(Bondrunder\)](#)
- [Kassenschublade am COM-Port \(Schnittstelle\)](#)
- [Kassendrucker mit Schublade | Schnittstelle](#)
- [Bondrunder mit Kassenschublade | Installation](#)