

PAYBACK AT - Punkte einlösen | Schnittstelle

Schnittstelle zum PAYBACK Bonusprogramm. Für das Kundenbindungsprogramm 'Payback' ist es möglich in der Kasse Punkte zu sammeln oder einzulösen, die Mitgliedsnummer und Coupons einzugeben. Diese Information wird auf die ausgewählten Bonusprogramme von 'Payback' automatisch übertragen.

Ist die Schnittstelle eingerichtet (siehe auch [PAYBACK AT - Punkte sammeln | Schnittstelle](#)), kann im Brillenauftrag bzw. in der Kasse die Kartennummer des Kunden und dazu ggf. Aktionscoupons erfasst werden (siehe auch [PAYBACK einrichten \(Österreich\)](#) & [PAYBACK anwenden \(Österreich\)](#)).

Ein Teil oder auch der gesamte Einkaufsbetrag kann mit Punkte bezahlt werden. Hierfür wird zum einen die nachfolgende Schnittstelle benötigt und zum anderen wird in der Kasse PAYBACK Punkte einlösen, mit dem EC-Terminal die Kommunikation zu PAYBACK hergestellt. Zum Einlösen von Punkten, wird die Kartennummer gescannt und auf Punkte einlösen geklickt. Über den EC-Terminal erfolgt die Einlösung der Punkte. Vom Kunden erfolgt die PIN Eingabe und der Kontostand wird angezeigt. Hier wählt man die Punkte aus, die eingelöst werden sollen. Die eingegebene Punkte werden in die Tabelle 'Gutscheineinlösung' in EURO angezeigt.



Hinweis

Diese Schnittstelle steht derzeit nur für Österreich zur Verfügung! Des Weiteren empfehlen wir den Einsatz eines [Handscanners](#) zum Erfassen der Kundennummer bzw. eventueller Coupons).

Schnittstellen suchen

Feld	Beschreibung
☐ Mit Arbeitsplatz Einstellungen	Zeigt nur über Arbeitsplatz Einstellungen konfigurierte Schnittstellen an (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz).

Konfiguration

Feld	Beschreibung
Filiale	Sie können über den Punkt Filiale den Service so einschränken, dass nur eine Filiale diesen Service nutzen darf - ist keine ausgewählt, darf jede Filiale den Service nutzen.
Rechner	Mit der oben genannten Option 'Mit Arbeitsplatz Einstellungen' wird der Name des Arbeitsplatzrechners angezeigt, wenn die Schnittstelle über die Arbeitsplatz Einstellungen an einem gewünschten Computer eingerichtet wurde (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz). Wird die Schnittstelle über die Filialverwaltung eingerichtet, darf jeder Computer der Filialkette die Schnittstelle nutzen.
Verwendung	☒ Clientseitig
Start	Angabe eines Startdatums, ab wann die Schnittstelle in AMPAREX automatisch freigegeben werden soll. Bleibt das Feld leer, ist die Schnittstelle sofort einsatzbereit.

Details

Feld	Beschreibung
------	--------------



PAYBACK AT - Punkte einlösen | Schnittstelle

Kurzname des Partners	Diese Daten werden Ihnen direkt von PAYBACK mitgeteilt.
Host	 Hinweis Mit der Filialkettenoption 'Administratoren dürfen gesetzte Passwörter einsehen' (siehe auch Sicherheit Filialverwaltung), wird das Passwortfeld, wenn es in einer Schnittstelle vorhanden ist, um eine Funktion erweitert. D. h. wenn ein Benutzer aus der 'Administratoren-Gruppe' angemeldet ist, kann sich dieser das Passwort an einer Schnittstelle anzeigen lassen. Dazu muss der Benutzer auf das 'Auge' im Feld klicken und zur Sicherheit sein Benutzerpasswort in einem Dialog eingeben. Danach wird das Passwort an der Schnittstelle angezeigt.
Benutzer	
Passwort	
Test Verbindung	Testet die Verbindung zum PAYBACK Server, ob die Verbindungsdaten korrekt eingegeben wurden.
Geolokalisierung aktualisieren	

☒ Ganztägig

Siehe auch ...

- [PAYBACK einrichten \(Österreich\)](#)
- [PAYBACK anwenden \(Österreich\)](#)
- [PAYBACK - Punkte einlösen \(Schnittstelle\)](#)