


Schritt für Schritt

Einrichtung


Für die Einrichtung sind die nachfolgenden Schritte in AMPAREX zwingend nötig:



SCHRITT 1

Für die Einrichtung der Zugangsdaten muss ein Mitarbeiter, für den der Zugang erst AMPAREX vorhanden sein.

(a) Legen Sie in der Filialverwaltung Mitarbeiter, [Mitarbeiter | Filialverwaltung](#).




SCHRITT 2

Für den Mitarbeiter wird ein Benutzerkonto mit einem benötigt.

(b) Legen Sie ein Benutzerkonto für den Mitarbeiter Passwort an (Passwortstärke = Stark) [Benutzerkonto](#) es schon ein Benutzerkonto für den Mitarbeiter gib ein sicheres Passwort vergeben (Mein AMPAREX Passwort vergeben)

Info


Ein sicheres Passwort besteht aus Groß-/...), Sonderzeichen (!\$%/ ...) und Zahlen (1



SCHRITT 3

Jetzt wird der eigentliche Zugang zu AMPAREX Mobile muss ein Servicezugang angelegt werden.

(c) Legen Sie für den Abgleich der Daten zwischen AMPAREX einen Servicezugang an Filialverwaltung : [Filialverwaltung](#). Als Zugangs-Typ wählen Sie dafür 'Passwort' und speichern die Änderung.




SCHRITT 4

Zum Starten von AMPAREX Mobile wird beim Speichern der Servicezugangsdaten eine Internetadresse (URL) benötigt.

(d) Die Internet-Adresse (URL) erhalten Sie über die AMPAREX Web Applikation.


! Wichtig

Für die richtige Anzeige der URL ist über die AMPAREX Web Applikation die Ressource 'AxWeb' auszuwählen.



✓ Tipp

Um die URL nicht in das Tablett einzugeben, sondern über eine E-Mail oder SMS an das Tablett gesendet werden zu lassen, wählen Sie in den AMPAREX Web Applikation [Schnittstellen](#) bzw. eine [E-Mail](#) | [Schnittstelle](#).



SCHRITT 5


In AMPAREX Mobile kann eine schnelle Entsperrung über einen numerischen 'PIN-Code' ermöglicht werden. Inaktivität, ist 'AX-Mobile' gesperrt und mit einem PIN-Code für AMPAREX Mobile entsperrt werden.

(e) Der PIN-Code wird dem angemeldeten Benutzer über die AMPAREX Administration [PIN-Code für AMPAREX Mobile](#) erstellt.

! Hinweis

Die Länge des PIN-Codes kann zwischen 4 und 8 Stellen eingestellt werden (siehe auch [Sicherheit](#)). Der PIN-Code wird aus Sicherheitsgründen nicht an den Benutzer mitgeteilt, sondern nur über die AMPAREX Administration vorgegeben, um absichtliche einfache Ziffernfolgen zu vermeiden und um zu verhindern, dass die Fehlermeldung 'Falscher PIN-Code' dem Benutzer signalisiert wird, wenn er einen PIN-Code bereits vergeben und gültig ist.

Einrichtung | AMPAREX Mobile



SCHRITT 6

AMPAREX Mobile ist keine APP im klassischen S bzw. die Eingaben erfolgt über eine Internetseite. I Startseite auf einer Ansicht des Tablets oder als F


(f) Geben Sie die URL auf dem Tablet in den Brow Link aus der SMS bzw. der E-Mail.

Achtung

Geben Sie hier **NICHT** die Zugangsdaten i Betriebssystem des Tablets fügen Sie den Bildschirm hinzu.

Folgen Sie hierzu den folgenden Anleitung

- Apple iOS: [Symbol für die aktuelle Se Bildschirm hinzufügen.](#)
- Google Android: [Apps, Verknüpfungen meinen Startbildschirmen hinzufügen Verknüpfungen](#)



SCHRITT 7

Die Verknüpfung bzw. der Zugang ist erstellt.

(g) Schließen Sie den Browser und starten AMPAF hinzugefügte Verknüpfung vom Startbildschirm des

(h) Jetzt geben Sie Ihre Benutzerdaten lt. Ihrem AN und das dazugehörige Passwort ein.

Siehe auch ...

- [Funktionsumfang | AMPAREX Mobile](#)
- [Voraussetzungen | AMPAREX Mobile](#)
- [Einrichtung | AMPAREX Mobile](#)
- [Bedienung | AMPAREX Mobile](#)