

Einrichtung | AMPAREX Mobile

Schritt für Schritt

Einrichtung

Für die Einrichtung sind die nachfolgenden Schritte in AMPAREX zwingend nötig:

SCHRITT 1

Für die Einrichtung der Zugangsdaten muss ein Mi bzw. muss ein Mitarbeiter, für den der Zugang erst AMPAREX vorhanden sein.

(a) Legen Sie in der Filialverwaltung Mitarbeiter, € AMPAREX an [Mitarbeiter | Filialverwaltung](#).

SCHRITT 2

Für den Mitarbeiter wird ein Benutzerkonto mit ein benötigt.

(b) Legen Sie ein Benutzerkonto für den Mitarbeite Passwort an (Passwortstärke = Stark) [Benutzerko](#) es schon ein Benutzerkonto für den Mitarbeiter gib ein sicheres Passwort vergeben (Mein AMPAREX Passwort vergeben)

Info

Ein sicheres Passwort besteht aus Groß-/ ..., Sonderzeichen (!\$%/ ...) und Zahlen (1

SCHRITT 3

Jetzt wird der eigentliche Zugang zu AMPAREX M muss ein Servicezugang angelegt werden.

(c) Legen Sie für den Abgleich der Daten zwischen AMPAREX einen Servicezugang an Filialverwaltung : [Filialverwaltung](#). Als Zugangs-Typ wählen Sie dafür 'Passwort' und speichern die Änderung.

SCHRITT 4

Zum Starten von AMPAREX Mobile wird beim Speichern der Servicezugangsdaten eine Internetadresse (URL) benötigt.

(d) Die Internet-Adresse (URL) erhalten Sie über die AMPAREX Web Application.



Wichtig

Für die richtige Anzeige der URL ist über die AMPAREX Web Application die Ressource 'AxWeb' auszuwählen.



Tipp

Um die URL nicht in das Tablett einzugeben, sondern über eine SMS an das Tablett gesendet werden zu lassen, wählen Sie die Option [Schnittstellen](#) bzw. eine [E-Mail](#) | [Schnittstelle](#).

SCHRITT 5

In AMPAREX Mobile kann eine schnelle Entsperrung durch einen Benutzerwechsel über einen numerischen 'PIN-Code' (4 oder 6 Stellen, 0-9) erreicht werden. Inaktivität, ist 'AX-Mobile' gesperrt und mit einem PIN-Code für AMPAREX Mobile zu entsperren.


(e) Der PIN-Code wird dem angemeldeten Benutzer in der AMPAREX Mobile Administration mitgeteilt.



Hinweis

Die Länge des PIN-Codes kann zwischen 4 und 6 Stellen eingestellt werden (siehe auch [SCHRITT 4](#)). Der PIN-Code wird aus Sicherheitsgründen nicht eingeblendet, um absichtliche einfache Ziffernfolgen zu vermeiden und um zu verhindern, dass die Fehlermeldung 'Falscher PIN-Code' durch einen PIN-Code dem Benutzer signalisiert wird, der bereits vergeben und gültig ist.

Einrichtung | AMPAREX Mobile



SCHRITT 6

AMPAREX Mobile ist keine APP im klassischen S bzw. die Eingaben erfolgt über eine Internetseite. I Startseite auf einer Ansicht des Tablets oder als F

(f) Geben Sie die URL auf dem Tablet in den Brow Link aus der SMS bzw. der E-Mail.




Achtung

Geben Sie hier **NICHT** die Zugangsdaten i Betriebssystem des Tablets fügen Sie den Bildschirm hinzu.

Folgen Sie hierzu den folgenden Anleitung

- Apple iOS: [Symbol für die aktuelle Se Bildschirm hinzufügen.](#)
- Google Android: [Apps, Verknüpfunge meinen Startbildschirmen hinzufügen](#) Verknü



SCHRITT 7

Die Verknüpfung bzw. der Zugang ist erstellt.

(g) Schließen Sie den Browser und starten AMPAF hinzugefügte Verknüpfung vom Startbildschirm des

(h) Jetzt geben Sie Ihre Benutzerdaten lt. Ihrem AN und das dazugehörige Passwort ein.

Siehe auch ...

- [Funktionsumfang | AMPAREX Mobile](#)
- [Voraussetzungen | AMPAREX Mobile](#)
- [Einrichtung | AMPAREX Mobile](#)
- [Bedienung | AMPAREX Mobile](#)