


# Rodenstock B2B-Webservice | Optik Schnittstelle

Über den Rodenstock Webservice können Gläser im B2BOptic-Standardverfahren bestellt werden.



## Schnittstellen suchen

Feld	Beschreibung
<input type="checkbox"/> Mit Arbeitsplatz Einstellungen	Zeigt nur über Arbeitsplatz Einstellungen konfigurierte Schnittstellen an (siehe auch <a href="#">Schnittstellen   Arbeitsplatz</a> ).

## Konfiguration

Feld	Beschreibung
Angezeigter Name	Schnittstellen können in bestimmten Konfigurationen nur ein mal pro Arbeitsplatz, pro Filiale bzw. pro Filialkette konfiguriert werden. Eine Mehrfachanlage wird mit einer Hinweismeldung verhindert. Der Name bzw. der Anzeigename eines Dienstes ist ebenfalls ein Kriterium für die Eindeutigkeit. Dadurch können Schnittstellen mehr als ein mal konfiguriert werden. Dies ist von der jeweiligen Schnittstelle abhängig.
Filiale	Sie können über den Punkt Filiale den Service so einschränken, dass nur eine Filiale diesen Service nutzen darf - ist keine ausgewählt, darf jede Filiale den Service nutzen.
Rechner	Mit der oben genannten Option 'Mit Arbeitsplatz Einstellungen' wird der Name des Arbeitsplatzrechners angezeigt, wenn die Schnittstelle über die Arbeitsplatz Einstellungen an einem gewünschten Computer eingerichtet wurde (siehe auch <a href="#">Schnittstellen   Arbeitsplatz</a> ). Wird die Schnittstelle über die Filialverwaltung eingerichtet, darf jeder Computer der Filialkette die Schnittstelle nutzen.
Verwendung	<input checked="" type="checkbox"/> Clientseitig
Start	Angabe eines Startdatums, ab wann die Schnittstelle in AMPAREX automatisch freigegeben werden soll. Bleibt das Feld leer, ist die Schnittstelle sofort einsatzbereit.

## Details

Feld	Beschreibung
Firma	Rodenstock GmbH
Server	
Anmeldung	

# Rodenstock B2B-Webservice | Optik Schnittstelle

Passwort	<p><i>Ist zwingend notwendig und wird Ihnen von Rodenstock mitgeteilt.</i></p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px;"><p> <b>Hinweis</b></p><p>Mit der Filialkettenoption 'Administratoren dürfen gesetzte Passwörter einsehen' (siehe auch <a href="#">Sicherheit   Filialverwaltung</a>), wird das Passwortfeld, wenn es in einer Schnittstelle vorhanden ist, um eine Funktion erweitert. D. h. wenn ein Benutzer aus der 'Administratoren-Gruppe' angemeldet ist, kann sich dieser das Passwort an einer Schnittstelle anzeigen lassen. Dazu muss der Benutzer auf das 'Auge' im Feld klicken und zur Sicherheit sein Benutzerpasswort in einem Dialog eingeben. Danach wird das Passwort an der Schnittstelle angezeigt.</p></div>
Kommis sionsnu mmer	<p>Auswahlmöglichkeit</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bestellnummer, Kunden-Code, Kundenname, Vorgangsnummer</li></ul>
Kommis sionste xt	<p>Auswahlmöglichkeit</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bestellnummer, Kunden-Code, Kundenname, Vorgangsnummer</li></ul>
<input type="checkbox"/> V er we nd e W ar e n k orb	<p><input type="checkbox"/> Die Bestellung wird direkt abgegeben und die Bestellnummern wird in die einzelnen AMPAREX Glasbestellpositionen eingetragen</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Die Bestell-Webseite wird aufgerufen und die Bestelldaten werden in einen Warenkorb eingetragen. Die URL der Bestellung wird als externe Bestellnummer in der AMPAREX Bestellung abgelegt. Es obliegt dem Benutzer, diese Bestellung im Warenkorb abzuschicken</p>

Siehe auch ...

- [Glasbestellung | Optik Schnittstellen](#)