

OptikIT Horizon | SMS Schnittstelle

Schnittstelle zum SMS Gateway für OptikIT.



Hinweis

Soll zusätzlich die automatische Terminerinnerung mit dieser SMS Schnittstelle zum Einsatz kommen, werden nur Termine berücksichtigt, deren Termintyp die Option 'Erlaubt für automatische Benachrichtigungen des Kunden' gesetzt haben [Eigenschaftsarten](#) | [Stammdaten](#).

The screenshot shows the 'Schnittstellen' (Interfaces) configuration page in the AMPAREX - 01 Stuttgart system. The left sidebar contains navigation options like 'Buchhaltung', 'Stammdaten', 'Arbeitsplatz', 'Klientenverwaltung', 'Filialkette', 'Filialorganisationen', 'Filialen', 'Master-Einstellungen', 'Schnittstellen', 'Zeiterfassung', 'Berechtigungsgruppen', 'Mitarbeiter', 'Benutzerkonten', 'Servicezugangsdaten', 'Wartung', 'Extras', and 'Ergänzer'. The main area is titled 'Schnittstellen suchen' and includes a search bar. Below the search bar is a table with columns: 'Gruppe', 'Name', 'Filiale', 'Serverseitig', 'Clientseitig', 'Start', and 'Ver'. The table shows one entry: 'Mobilfunk Textnachrichten (SMS)' with 'OptikIT Horizon' as the name. To the right of the table are buttons for 'Neu', 'Kopieren', and 'Löschen'. Below the table is the 'Konfiguration' section, which includes fields for 'Name' (OptikIT Horizon), 'Filiale' (Alle Filialen), 'Rechner', 'Verwendung' (Serverseitig, Clientseitig), 'Start', and 'Erstellt am'. The 'SMS Details' section includes fields for 'Geschäfts EAN' (Geschützt), 'Landescode' (Geschützt), 'Schlüsseltoken' (Geschützt), and 'Max. Zeichen' (Geschützt). There is also a 'Test SMS absenden' button.

Schnittstellen suchen

Feld	Beschreibung
☐ Mit Arbeitsplatz-einstellungen	Zeigt nur über Arbeitsplatz-einstellungen konfigurierte Schnittstellen an (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz).


Konfiguration

Filiale	Sie können über den Punkt Filiale den Service so einschränken, dass nur eine Filiale diesen Service nutzen darf - ist keine ausgewählt, darf jede Filiale den Service nutzen.
Rechner	Mit der oben genannten Option 'Mit Arbeitsplatz-einstellungen' wird der Name des Arbeitsplatzrechners angezeigt, wenn die Schnittstelle über die Arbeitsplatz-einstellungen an einem gewünschten Computer eingerichtet wurde (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz). Wird die Schnittstelle über die Filialverwaltung eingerichtet, darf jeder Computer der Filialkette die Schnittstelle nutzen.
Verwendung	Auszuwählen ist: ☒ Serverseitig ☒ Clientseitig
Start	Angabe eines Startdatums, ab wann die Schnittstelle in AMPAREX automatisch freigegeben werden soll. Bleibt das Feld leer, ist die Schnittstelle sofort einsatzbereit.

SMS Details

Feld	Beschreibung
Geschäfts EAN	Wird von OptikIT vergeben und mitgeteilt.
Schlüsseltoken	Wird von OptikIT vergeben und mitgeteilt.
Landescode	Für Dänemark tragen Sie hier 'DK' ein (lt. ISO-3166-1 alpha-2). Hierbei wird an der Mobilfunknummer nur die eigentliche Nummer benötigt.

OptikIT Horizon | SMS Schnittstelle

Max. Zeichen	Möglichkeit, eine SMS auf eine bestimmte Anzahl von SMS Zeichen zu begrenzen. Eine SMS selber ist auf 160 Zeichen (ohne Sonderzeichen) begrenzt. Sind es mehr Zeichen, werden mehrere SMS gesendet. Die Standardvorbelegung in der Schnittstelle sind 1.000 Zeichen.
Test SMS absenden	Sendet eine TEST SMS. Geben Sie zuerst einen Test-Text und im weiteren Dialog dann die Mobilfunknummer ein. 

Siehe auch ...

- [SMS | Schnittstellen](#)