


# Datev | Schnittstelle

Schnittstelle für den DATEV KR-Export/-Import.



## Schnittstellen suchen

| Feld   | Beschreibung  |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Mit Arbeitsplatzeinstellungen | Zeigt nur über Arbeitsplatzeinstellungen konfigurierte Schnittstellen an (siehe auch <a href="#">Schnittstellen   Arbeitsplatz</a> ). |

## Konfiguration

| Feld       | Beschreibung   |
|------------|--|
| Filiale    | Sie können über den Punkt Filiale den Service so einschränken, dass nur eine Filiale diesen Service nutzen darf - ist keine ausgewählt, darf jede Filiale den Service nutzen.  |
| Rechner    | Mit der oben genannten Option 'Mit Arbeitsplatzeinstellungen' wird der Name des Arbeitsplatzrechners angezeigt, wenn die Schnittstelle über die Arbeitsplatzeinstellungen an einem gewünschten Computer eingerichtet wurde (siehe auch <a href="#">Schnittstellen   Arbeitsplatz</a> ). Wird die Schnittstelle über die Filialverwaltung eingerichtet, darf jeder Computer der Filialkette die Schnittstelle nutzen. |
| Verwendung | <input checked="" type="checkbox"/> Clientseitig   |
| Start      | Angabe eines Startdatums, ab wann die Schnittstelle in AMPAREX automatisch freigeben werden soll. Bleibt das Feld leer, ist die Schnittstelle sofort einsatzbereit.  |

## Details

| Feld                         | Beschreibung   |
|------------------------------|--|
| Pfad zur KR-Export-Anwendung | Standard: C:\DATEV\PROGRAMM\RWAPPLIC\KRExport.exe  |
| Datenpfad                    | Standard: C:\DATEV\DATEN\RW\DATA\DATA\STANDARD   |
| Zeitraum                     | Standard: Aktuelles Wirtschaftsjahr (Optional: Voriges Wirtschaftsjahr)                                    |
| Simulationsmodus             | Hierüber kann ein Simulationsmodus für den Buchhaltungsimport für weitere Einstellungen festgelegt werden. |

## Siehe auch ...

- [Buchhaltungsimport | Schnittstellen](#)