


# Diamant | Schnittstelle

Schnittstelle für den Datenimport aus der Diamant Rechnungswesensoftware.



## Schnittstellen suchen

Feld	Beschreibung
<input type="checkbox"/> Mit Arbeitsplatzeinstellungen	Zeigt nur über Arbeitsplatzeinstellungen konfigurierte Schnittstellen an (siehe auch <a href="#">Schnittstellen   Arbeitsplatz</a> ).


## Konfiguration

Feld	Beschreibung
Filiale	Sie können über den Punkt Filiale den Service so einschränken, dass nur eine Filiale diesen Service nutzen darf - ist keine ausgewählt, darf jede Filiale den Service nutzen.
Rechner	Mit der oben genannten Option 'Mit Arbeitsplatzeinstellungen' wird der Name des Arbeitsplatzrechners angezeigt, wenn die Schnittstelle über die Arbeitsplatzeinstellungen an einem gewünschten Computer eingerichtet wurde (siehe auch <a href="#">Schnittstellen   Arbeitsplatz</a> ). Wird die Schnittstelle über die Filialverwaltung eingerichtet, darf jeder Computer der Filialkette die Schnittstelle nutzen.
Verwendung	<input checked="" type="checkbox"/> Clientseitig
Start	Angabe eines Startdatums, ab wann die Schnittstelle in AMPAREX automatisch freigeben werden soll. Bleibt das Feld leer, ist die Schnittstelle sofort einsatzbereit.

## Details

Feld	Beschreibung
Host	localhost (Standardvorbelegung)
Port	1433 (Standardvorbelegung)
Datenbank	
Benutzer	Die entsprechenden Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrem Administrator.

# Diamant | Schnittstelle

Passwort	<p>Die entsprechenden Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrem Administrator.</p> <div> <b>Hinweis</b></div> <p>Mit der Filialkettenoption 'Administratoren dürfen gesetzte Passwörter einsehen' (siehe auch <a href="#">Sicherheit   Filialverwaltung</a>), wird das Passwortfeld, wenn es in einer Schnittstelle vorhanden ist, um eine Funktion erweitert. D. h. wenn ein Benutzer aus der 'Administratoren-Gruppe' angemeldet ist, kann sich dieser das Passwort an einer Schnittstelle anzeigen lassen. Dazu muss der Benutzer auf das 'Auge' im Feld klicken und zur Sicherheit sein Benutzerpasswort in einem Dialog eingeben. Danach wird das Passwort an der Schnittstelle angezeigt.</p>
Belege der letzten x Jahre ausgleichen	2 (Standardvorbelegung) - Legen Sie fest, in wie viel Jahren zurückliegend Ihre Belege ausgeglichen werden sollen.
Simulationsmodus	Hierüber kann ein Simulationsmodus für den Buchhaltungsimport für weitere Einstellungen festgelegt werden.

## Siehe auch ...

- [Buchhaltungsimport | Schnittstellen](#)