Kassenkonto ändern | Kasse

In AMPAREX ist es möglich, mit mehreren Konten (Bar, EC oder auch mehreren Kassen) zu arbeiten - z. B. wenn Sie für die Optik und die Akustik getrennte Kassen führen möchten.

MPAREX - 01 Stuttgart		-		\times
Kasse Administration	E Suche P Berlen C Berlen Kassenkonto ändem TSE-Daterprotokoli	AMPAREX	Fernwartung	? Hilfe
Kunden	Kassenkonto wählen			_
Ierminplaner	Barkasse. Barkasse Barkasse Barkasse Barkasse Barkasse Barkasse Barkasse Barkasse Barkass	Kasse Konfi	aktivieren guration	ן
Kasse X	EC Konto wählen			_
Kassenbücher	EC Konto: Gewählte Einstellung als Standard behalten			
agerverwaltung				
Auswertungen Abrechnung Kostenträger				
Reghnungswesen				
Buc <u>h</u> haltung Stammdaten				
Arbeitsplatz				

Arbeitsabläufe

- Mehrere Kassenkonten einrichten & aktivieren (Arbeitsablauf /Kasse)
- AMPAREX TSE-Einheit Ersteinrichtung | Arbeitsablauf

Lösungen

• Buchen auf unterschiedliche Kassenkonten (Problemlösung)

Funktionsleiste



• Registrierkassenkarte für (AT) einrichten

Maskenbeschreibung

Kassen/EC Konto wählen

Schaltfläche	Beschreibung
Barkasse / EC Konto	Auswahl einer anderen Kasse welche aktiviert werden soll. Hinweis Möchten Sie mehrere Kassen führen, muss ein zusätzliches Konto zuvor erstellt werden (Buchhaltung)

Kassenkonto ändern | Kasse

Gewählte Einstellung als Standard behalten	Wird diese Option gesetzt, merkt AMPAREX sich das gewählte Konto für diese Arbeitsplatz. Ohne diese Option, setzt AMPAREX nach einer neuen Anmeldung das Kassenkonto auf das ursprüngliche Standardkonto zurück.
Kasse aktivieren	Wählen Sie ein Barkassen- oder EC-Konto aus und aktivieren Sie dieses. Das gewählte Kassenkonto wird daraufhin aktiviert und kann sofort verwendet werden. Image: Minweis Das reine aktivieren des Kontos reicht nicht aus. Gibt es mehrere Konten (oder auch nur eins), muss eines der Konten mit der Option 'Gewählte Einstellung als Standard behalten' eingestellt werden.

Kassenkonto ändern | Kasse

Konfiguration					
		Beschreibung			
	Jetzt initialisi eren	Hiermit startet die Zuordnung des Barkassen-Kontos zur TSE-Einheit. Die Zuordnung dauert einen Moment.			
	Kasse anmeld	 Ist die Kasse mit der TSE-Einheit initialisiert wird die Seriennummer der TSE-Einheit angezein Diese Daten werden zur Anmeldung an die zuständige Finanzbehörde übermittelt. 			
	en	Kasse - TSE Information X			
		Registrierung Kasse Filiale Kasse Seriennummer: 01746 TSE Hersteller: Swissbit ("BSI-K-TR-0362")			
		TSE Seriennummer: E61DA7			
		Schließen			
		Vipp Haben Sie mehrere TSE-Einheiten in Ihrem Unternehmen aktiviert, können diese Daten z. B. an das Finanzamt oder Ihrem Steuerberater übermittelt werden (siehe auch TSE Übersicht (Wartung).			
	Kasse abmeld en	Über diese Schaltfläche haben Sie die Möglichkeit eine initialisierte und angemeldete TSE-Einheit wieder bei der zuständigen Finanzbehörde abzumelden.			
	Zurück setzen	Möglichkeit eine initialisierte TSE-Einheit von der initialisierten Kasse zu entfernen. Damit werden dann keine signierten Bartransaktionen mehr gebucht.			
	MPAREX	×			
	Kassenident Identifikation de	ifizierung r Registrierkasse gem. Kassensicherungsverordnung (KassenSichV)			
	Die Kassens zwingend vo eine Manipu erfolgreich ir elektronisch	sicherungsverordnung, kurz KassenSichV ist eine deutsche Ordnungsvorschrift über rgeschriebene technische Sicherheitseinrichtungen in Registrierkassen, mit Hilfe derer ationssicherheit bei Barumsätzen erreicht werden soll. Diese Registrierkasse wurde tilalisiert. Eine denken Sie auch an die Mitteilungsprücht nach § 146a Abs. 4 AO, die "für e Aufzeichnungssysteme i.S.d. § 146a Abs. 1 Satz 1 AO i.V.m. § 1 Satz 1 KassenSichV" gilt. Zurücksetzen			
	Kasseniden	ifikationsnummer für TSE: 01722659554d0000196400FFA93CFE			
		Test Schließen			