



# Unterschiedliche Server | Installation AX Starter

## MÖGLICHKEIT 1 (Auswahldialog)

Bei der Installation des AMPAREX Installers wird der gewünschte Server abgefragt und in der Datei im Verzeichnis '%programdata%\AMPAREX\axstarter\axstarter.ini' abgelegt. Falls man mehrere Server ansprechen möchte (z. B. einen Produktiv-Server und Test-Server) kann in der 'ini-Datei' der Eintrag 'ax.server.select.hide' auf den Wert 'false' (1) gesetzt werden. Es können beliebig viele ax.server Einträge existieren (2).

	Beschreibung
	<p>Die Angabe im Eintrag ax.server entscheidet auch darüber, über welches Protokoll die Verbindung zum AMPAREX Server aufgebaut wird:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Verschlüsselt</b> (HTTPS Protokoll über Port 443): https://germany99.amparex.net</li><li>• <b>Unverschlüsselt</b> (HTTP Protokoll über Port 8080): http://germany99.amparex.net:8080</li></ul>
	<p>Wenn es mehr als einen ax.server Eintrag in Ihrer axstarter.ini Datei gibt, müssen Sie bei jedem Start den gewünschten Server wählen:</p> <p>Über das '+' Symbol können Sie noch weitere Server aufnehmen. Diese werden automatisch in Ihre axstarter.ini geschrieben.</p>

## MÖGLICHKEIT 2 (mehrere Symbole)




### Hinweis

Alternativ kann man das vom Installer angelegte, ausführbare Programm axstarter[.exe] mit der Option -serverurl https://servername.amparex.net starten.

	Beschreibung
--	--------------

# Unterschiedliche Server | Installation AX Starter



Kopieren Sie dazu das, zuvor vom AMPAREX-Installer erstellte, Symbol vom Desktop. Benennen Sie dieses gemäß dem anderen Server um (z. B. Test-Server). Öffnen Sie die Eigenschaften des Symbols per rechte Maustaste und ergänzen am Ende die Zieladresse mit dem genannten Befehl.